

Connexion au serveur MCP

- [Connexion au serveur MCP](#)


Connexion au serveur MCP

Microsoft Azure

Enregistrement de l'application #1

URL : <https://portal.azure.com/#home> à ouvrir.

1. Cliquer sur Enregistrements d'applications
2. Cliquer sur "Nouvel enregistrement".



Nom

Veillez utiliser "DeDeSales KI MCP API"

Types de comptes pris en charge

En général, il faut sélectionner ici "Un seul mandant - ..." avec le nom de votre mandant. Si un accès à plusieurs mandants est nécessaire, vous devez configurer cela en conséquence.

Cliquez maintenant sur "Enregistrer"

Aperçu

URI d'ID d'application

Entrez ici l'URL que nous avons fournie, par exemple : <https://demo4.ki.dedenet.dedesales.de/mcp>.

Configuration du jeton

Cliquez sur "Ajouter une revendication optionnelle", puis sélectionnez Accès et "**email**", "**preferred_username**" et "**upn**".

* Tokentyp

Zugriffs- und ID-Token werden von Anwendungen für die Authentifizierung verwendet. [Weitere Informationen](#)

- ☐ ID
- ☒ Zugriff
- ☐ SAML

☒ Anspruch ↑↓	Beschreibung
☐ acct	Status des Benutzerkontos im Mandanten
☐ acrs	Authentifizierungskontext-IDs der Vorgänge, für die der...
☐ aud	Wird zum Ausführen der Zielgruppenüberprüfung verw...
☐ auth_time	Zeitpunkt der letzten Authentifizierung des Benutzers; si...
☐ ctry	Land/Region des Benutzers
☒ email	Die E-Mail-Adresse für diesen Benutzer, sofern vorhand...

La capture d'écran montre seulement un extrait. Les sélections nécessaires sont indiquées dans le texte ci-dessus.

Cliquez ensuite sur "Ajouter". Vous devez encore confirmer le message suivant (case à cocher pour Activer l'autorisation Microsoft Graph "email").

Autorisations API

Nous avons besoin des autorisations standard qui sont déjà créées automatiquement :

1. Autorisation Microsoft Graph "User.Read".

Cliquez ensuite sur "Accorder le consentement de l'administrateur pour "votre nom de locataire".

Rendre une API disponible

Cliquez sur "Ajouter un domaine" et saisissez ce qui suit :

1. Nom du domaine : access_as_user
2. Qui peut consentir : Seuls les administrateurs
3. Nom d'affichage du consentement administrateur : DeDeSales MCP Server
4. Description du consentement administrateur : Ceci accorde l'accès au serveur DeDeSales MCP.

Cliquez ensuite sur "Ajouter un domaine"

ID de l'application (client)

Vous trouverez l'ID de l'application en cliquant sur Aperçu. Copiez l'ID de l'application qui apparaît, car nous en aurons besoin.

Enregistrement de l'application #2

Nom

Veuillez utiliser "DeDeSales KI MCP Client"

Types de comptes pris en charge

En général, il faut sélectionner ici "Un seul mandant - ..." avec le nom de votre mandant. Si un accès à plusieurs mandants est nécessaire, vous devez configurer cela en conséquence.

Configurer les URI de redirection

La plateforme à choisir est "Applications mobiles et de bureau".


Les URI de redirection doivent être saisis en fonction de votre fournisseur KI choisi.

Fournisseur KI	URI de redirection
Claude Desktop / Claude.ai	https://claude.ai/api/mcp/auth_callback

Cliquez maintenant sur "Enregistrer"

Authentification (Aperçu)

Cliquez sur Configuration et activez "Autoriser les flux clients publics".



Autorisations API

Nous avons besoin des autorisations standard qui sont déjà créées automatiquement :

1. Autorisation Microsoft Graph "User.Read".
2. DeDeSales KI MCP API
 1. Vous la trouverez en cliquant sur Ajouter une autorisation.
 2. Sélectionnez ensuite "APIs utilisées par mon organisation".
 3. Tapez "DeDeSales KI MCP API".
 4. Sélectionnez l'entrée (Attention ! Cela peut prendre 15-30 minutes avant que cette entrée soit disponible, car elle vient d'être créée par vous).
 5. Sélectionnez "Autorisations déléguées"
 6. Sous Sélectionner les autorisations, choisissez "access_as_user".
 7. Cliquez sur "Ajouter une autorisation".

Cliquez ensuite sur "Accorder le consentement de l'administrateur pour "votre nom de locataire".

ID de l'application (client)

Vous trouverez l'ID de l'application en cliquant sur Aperçu. Copiez l'ID de l'application qui apparaît, car nous en aurons besoin.

Depuis votre configuration, nous avons besoin de

1. Votre TenantId

Backend DeDeSales

Dans le backend DeDeSales, vous devez maintenant faire ce qui suit :

1. Sous Gestion / Utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs qui doivent avoir accès à MCP. Pour ces utilisateurs, activez la case à cocher "Activer MCP Server".
2. Sous Configuration de base / Collaborateur, sélectionnez maintenant le collaborateur correspondant à cet utilisateur. S'il n'y a pas de correspondance, vous devez en Créer un. Ce collaborateur contrôle à quelles données clients l'accès est accordé. Dans le menu déroulant "Utilisateur", choisissez l'utilisateur qui a été activé pour l'accès MCO sous "Gestion / Utilisateurs".

Fournisseur KI

La configuration du fournisseur KI ne peut être effectuée que lorsque nous avons reçu les données de la section "Nous avons besoin de ces informations de votre installation" de votre part et que la configuration est terminée.

Anthropic (Claude Desktop)

Ajoutez un connecteur personnalisé dans Claude Desktop.

1. Nom : DeDeSales MCP Server
2. URL distante du serveur MCP : <https://<le domaine que nous avons fourni>/mcp>
3. ID client OAuth : L'ID d'application de "DeDeSales KI MCP Client"