# Roll-Out : Tests et fourniture de données

Après l'installation du matériel et l'installation du client (voir Première configuration du client DeDeSales), suivent le transfert de données et les tests.

## Transfert initial de données

Une fois l'installation et la configuration terminées, un transfert complet des données doit être effectué.

## Tests

### Données mobiles – Test extérieur

Effectuez un test SIM après un redémarrage de l'appareil en dehors de la zone de couverture du WLAN interne :

- tester le navigateur installé
- tester le transfert de données DeDeSales
- tester les applications propres au client (par exemple Citrix, Mail)

### WLAN étranger – Test extérieur

Testez l'accès via un WLAN et/ou LAN étranger après un redémarrage de l'appareil :

- tester le navigateur installé
- tester le transfert de données DeDeSales
- tester les applications propres au client (par exemple Citrix, Mail)

### Info

Les étapes de configuration matérielle et logicielle doivent être effectuées au moins un jour avant la remise de l'appareil au collaborateur. La nuit suivante, les fichiers de documents, les statistiques et les visuels seront fournis pour le collaborateur.

## Fournir des données simultanément à plusieurs appareils

Lorsque tous les appareils prévus pour le roll-out ont atteint le transfert initial de données, vous pouvez utiliser dans le backend sous *Configuration de base* > *Collaborateur* le point **Fourniture de données pour roll-out** pour fournir les données complètes à tous les appareils.

Vous choisissez ensuite quels collaborateurs doivent recevoir la nouvelle configuration. Les collaborateurs déjà configurés manuellement ne doivent pas être cochés ici.

## Windows uniquement : fournir les visuels du produit sans téléchargement

Une autre possibilité d'accélérer le téléchargement initial consiste à copier manuellement les visuels du produit sur le client. Ils se trouvent dans le chemin d'installation de l'application dans le répertoire *Visuel du produit*.

Vous trouvez le chemin d'installation en ouvrant les Paramétrage développeur dans la Configuration via le Menu principal du client, puis en cliquant sur **ouvrir le chemin des données local**.

Si les visuels du produit sont déjà présents sur le client, seuls les hachages MD5 sont créés et le serveur est informé que le visuel est déjà disponible.

---

Revision #1
Created 2026-11-08 02:23:19 UTC by N8N Wiki FR
Updated 2026-11-08 02:23:19 UTC by N8N Wiki FR