

Koamtac KDC 270 - Configuration sans scan Hors ligne

Scanner

Koamtac KDC 270

Configuration du scanner sur l'iPad

Pour pouvoir utiliser le scanner avec le matériel iPad, veuillez procéder exactement comme suit lors de la configuration, c'est-à-dire n'installez aucun logiciel depuis le CD fourni et ne faites aucun autre réglage.

Configuration sur le scanner

1. Appuyez simultanément sur les deux touches fléchées pour accéder au menu.
2. Descendez jusqu'au point « BT Config » et sélectionnez-le avec la touche de scan centrale.
3. Sélectionnez Connect Device et activez le point MFi (iPhone) s'il n'est pas encore actif.
4. Sélectionnez Save & Exit pour enregistrer.
5. Faites défiler vers le bas et effectuez les réglages suivants, en enregistrant chacun avec Save & Exit :
 - Auto Power On : Enabled
 - Wakeup Nulls : Enabled
6. Dans le menu précédent, sélectionnez le dernier point « Top Menu » pour revenir au Menu principal.

Configuration sur l'iPad

1. Sélectionnez Configuration -> Bluetooth et activez-le.

Configuration sur le scanner Partie 2

1. Dans le sous-menu « BT Service », sélectionnez Discovering.

(le processus de découverte dure environ 40 secondes)

1. Sélectionnez l'iPad correspondant et confirmez avec la touche de scan centrale.
2. Sélectionnez « Use Default » et confirmez à nouveau avec la touche de scan centrale.

Configuration sur l'iPad Partie 2

1. Une demande apparaît sur l'iPad pour savoir si le scanner doit être appairé, cliquez ici sur Koppeln.
2. Le scanner est maintenant connecté à l'iPad et peut être utilisé dans le logiciel DeDeSales.

Dépannage

1. Si MFi (iPhone) manque sous Connect Device, il faut d'abord le mettre sur Enabled dans Configuration système -> MFi Mode.

Configuration du scanner sur un appareil Windows

Pour pouvoir utiliser le scanner avec le matériel tablette / ordinateur portable, veuillez procéder exactement comme suit lors de la configuration, c'est-à-dire n'installez aucun logiciel depuis le CD fourni et ne faites aucune autre

Configuration sur le scanner

1. Appuyez simultanément sur les deux touches fléchées pour accéder au menu.
2. Descendez jusqu'au point « BT Config » et sélectionnez-le avec la touche de scan centrale.
3. Sélectionnez Connect Device et activez le point SPP s'il n'est pas encore actif.
4. Sélectionnez Save & Exit pour enregistrer.
5. Faites défiler vers le bas et effectuez les réglages suivants, en enregistrant chacun avec Save & Exit :
 - Auto Power On : Enabled
 - Wakeup Nulls : Enabled

6. Dans le menu précédent, sélectionnez le dernier point « Top Menu » pour revenir au Menu principal.
7. Dans le sous-menu « BT Service », sélectionnez Pairing.
8. Pour utiliser le scanner, vous devez quitter les menus de configuration.

Configuration dans le système d'exploitation Microsoft Windows

1. Démarrer -> Bluetooth et autres appareils -> activer Bluetooth.
2. Ajouter un appareil Bluetooth ou autre -> cliquer sur Bluetooth.
3. Sélectionnez le KDC270, attendez qu'il soit connecté et cliquez sur « Terminé ».
4. Le scanner est maintenant connecté à l'appareil Windows et peut être utilisé dans le logiciel DeDeSales.

Configuration du scanner sur un appareil Android

Pour pouvoir utiliser le scanner avec le matériel Android, veuillez procéder exactement comme suit lors de la configuration, c'est-à-dire n'installez aucun logiciel depuis le CD fourni et ne faites aucun autre réglage.

Configuration sur le scanner

1. Appuyez simultanément sur les deux touches fléchées pour accéder au menu
2. Descendez jusqu'au point « BT Config » et sélectionnez-le avec la touche de scan centrale.
3. Sélectionnez Connect Device et activez le point SPP s'il n'est pas encore actif.
4. Sélectionnez Save & Exit pour enregistrer.
5. Faites défiler vers le bas et effectuez les réglages suivants, en enregistrant chacun avec Save & Exit :
 1. Auto Power On : Enabled
 2. Wakeup Nulls : Enabled
6. Dans le menu précédent, sélectionnez le dernier point « Top Menu » pour revenir au Menu principal.

Configuration sur l'appareil Android

1. Configuration -> Connexions -> Bluetooth et mettez sur « Actif ».

Configuration sur le scanner Partie 2

1. Dans le sous-menu « BT Service », sélectionnez Discovering.

(le processus de découverte dure environ 40 secondes)

1. Sélectionnez l'appareil Android correspondant et confirmez avec la touche de scan centrale.
2. Sélectionnez « Use Default » et confirmez à nouveau avec la touche de scan centrale.

Configuration sur l'appareil Android Partie 2

1. Une demande apparaît sur l'appareil Android pour savoir si l'appareil doit être appairé. Confirmez avec OK.
2. Le scanner est maintenant connecté à l'appareil Android et peut être utilisé dans le logiciel DeDeSales.

Revision #2

Created 2026-09-01 15:29:37 UTC by N8N Wiki FR

Updated 2026-09-02 20:35:04 UTC by N8N Wiki FR